

Wie kann ich einen Alias für meine Domain einrichten? (...)

Autor:

WebMachine Technologies GmbH

Erstellt am: 14 Jul 2011 12:57:17

Mittels eines Domain-Alias können Sie einfach den Inhalt und die Einstellungen einer Domain, der sogenannten primären Domain, für eine andere, die Alias-Domain nutzen. Ein häufiger Anwendungsfall ist zum Beispiel wenn für ihredomain.at die gleiche Homepage wie für ihredomain.de angezeigt werden soll. Mittels eines Domain-Alias müssen Sie den Inhalt nicht kopieren, sondern können die Alias-Domain auf den gleichen Inhalt zeigen lassen.

» Loggen Sie sich PLESK-WebHosting-Software-Interface bzw. WebHosting Administrations Interface ein.

» Wechseln Sie in die Übersicht jener Domain, für die Sie den Alias anlegen wollen.

» Wählen Sie nun die Option "Domain-Aliase" und dort den Punkt "Neuen Domain-Alias hinzufügen".

» Hier können Sie zum einen den Aliasnamen angeben, zum anderen haben Sie mehrere Konfigurationsmöglichkeiten:

» DNS-Zone mit der primären Domain synchronisieren

Wenn aktiviert werden die DNS-Einträge für den Alias gleich zu jener der primären Domain angelegt. Existiert zum Beispiel ein Eintrag <ftp.ihredomain.ltd> wird ein gleichlautender Eintrag <ftp.aliasdomain.ltd> angelegt.

» E-Mail

Wenn aktiviert werden E-Mails an die Alias-Domain an die entsprechende Adresse der primären Domain zugestellt (sofern vorhanden). Zum Beispiel würde eine E-Mail an <kontakt@aliasdomain.ltd> an <kontakt@domain.ltd> zugestellt.

» Web

Aktivieren Sie diese Option um unter der Alias-Domain den gleichen Inhalt wie unter der primären Domain anzuzeigen.

» Java-Webapplikationen

Falls Sie Java-Applikationen installiert haben, können Sie der Alias-Domain über diese Option den Zugriff darauf erlauben.