

SSLNow EmailEinstellungen

Autor:
WebMachine Technologies GmbH

Erstellt am: 06 Dec 2023 14:17:09

Wie konfiguriere ich meinen E-Mail-Client zur Abfrage und zum Versenden von Emails (SSLNow)?

Wenn Sie Ihre E-Mails über das Webhosting-Admin-Interface (Plesk) verwalten:

Wenn Sie im Webhosting-Admin-Interface eine Mailbox "name" fuer Ihre Domain "domain.com" angelegt haben (und das Passwort 1234 dafuer vergeben haben), stellen Sie Ihren Mail-Client (z.B.Outlook) so ein, um Mails abzufragen oder zu versenden:

Mailadresse name@domain.com

Mailkonto (Benutzername) name@domain.com

Passwort 1234

IMAP-Port 143

SMTP-Port 587

POP/IMAP-Mailserver (Eingangsmailserver) mail.domain.com

SMTP-Mailserver (Ausgangsmailserver) mail.domain.com

Bei SSLnow Produkten mit aktiven Lets Encrypt Zertifikat verwenden Sie bitte für POP/IMAP/SMTP-Mailserver:

ohne Wildcardzertifikat:

POP/IMAP-Mailserver (Eingangsmailserver) domain.com

SMTP-Mailserver (Ausgangsmailserver) domain.com

Haben Sie jedoch ein Wildcardzertifikat installiert, dann wäre auch bei beiden Einstellungen "mail.domain.com" möglich.

Für den Mailversand ist es wichtig, dass Sie die Einstellung "beim Mailserver vor dem Versenden von Mails anmelden" aktivieren. Dies ist in Outlook z.B. in den erweiterten Einstellungen des ausgehenden Mailservers (SMTP) zu finden. Zur Anmeldung beim Mailausgangsserver verwenden Sie "dieselben Kennungen wie für die Mailabfrage".

Sollte dabei ein Problem auftreten, dann stellen Sie zunächst alle Einstellungen bezüglich Sicherheit auf "automatisch" bzw. aktivieren Sie "TLS/SSL". Tritt das Problem weiterhin auf, überprüfen Sie Benutzernamen und Passwort bzw. setzen Sie ein neues Passwort. Kann auch danach weiterhin das Konto nicht erfolgreich eingerichtet werden, wenden Sie sich bitte an den Support mit den Screenshots Ihrer Einstellungen.